Rilievo Pratico

2013-12-30 Marco Corvi


Tutti gli speleologi sanno cosa sia un rilievo.

Se ne vedono tanti sulle pubblicazioni, ai convegni, in internet.

Questo note riguardano come fare un rilievo in pratica.

L'obiettivo e` acquisire un metodo fondamentale: solo un po' di pratica e "precisione".

Niente cose specialistiche (lasciate ad un tempo futuro)



Da "Les Abimes" di A. Martel (1890)

Cosa non viene trattato:

nozioni di cartografia (come usare le carte) e il posizionamento delle grotte

la compilazione della scheda catastale [*]

l'analisi degli errori (con gli anelli) [*]

le diverse scale di accuratezza del rilievo [scala BCRA]

i diversi strumenti di rilievo (ci riferiamo a bussola, clinometro e nastro metrico). In particolare puntatore laser e "palmare".

precisione degli strumenti

rilievo tridimensionale (laser scanner)

rilievo subacqueo (bussola e profondimetro)

rilievo in solitaria

la restituzione di grotte complesse [*]

programmi di restituzione della poligonale, e loro confronto

programmi per il disegno dei rilievi

le diverse simbologie per i rilievi ipogei [simbologia UIS]

simbologia specialistica (mineraria, archeologica, etc.). Dettagli geologici, idrologici, archeologici etc. (mappe tematiche)

evoluzione storica dei rilievi e della simbologia

problemi di speleometria e misure morfometriche

"comunicativita`" delle restituzioni.


radiolocalizzazione ipogea (GPS ipogeo)

Cosa viene trattato:

- 1 prendere i dati: quali e come
- 2 fare la restituzione: perche' e come
- 3 discussione/commento di rilievi (nostri e di altri)

Anche se poi dovremmo accennare anche a molte delle problematiche precedenti.

Cominciamo con cosa bisogna fare in grotta: misure, disegni (pianta, sezioni), e descrizione (note e commenti).



Schizzo di rilievo per una piccola grotta. (M. Merazzi) Da rammentare prima di cominciare (importante):

collega le poligonali: comincia dall'ingresso oppure attaccati ad un precedente rilievo

collega i disegni: comincia gli schizzi un po' prima del primo caposaldo (x collegare i disegni)

ai bivi fai uno o due tiri anche nei rami che non si rilevano. Aiuta ad impostare il disegno

le metainformazioni: nome grotta / ramo, data, rilevatori (e ruoli), numero di serie degli strumenti usati, accuratezza

accuratezza e dettagli dipendono dallo scopo del rilievo

Grotta Schingpareur-Risaura Don Lerone									
Data 26 15 12002									
Ril. G. ROVE S. NOM DIAM M. COCK!									
		Dist	Nore	Incl	<-	->	^	V	
2	1	430	328	84	0	150	400	140	@ BASE RESOUTED
3	2	420	320	460	40	0	0	140	
40	3	923	314	472	0	50	250	300	SULL'ORLO DEL PORTO
5	4	600	-	+90	100	300	1000	18m	194.300 Q. 400
6	5	313	275	+20.	500	100	2400	100	DAY 50 3 1500
4	6	200	325	448.	400	400	1000	100mg	
3	*	264	33-		-	80	1000	200	PAV & B 600
61/3			300	80	60 5	180			8.8600
P	8	1757			380	120	P	-	2.5
10	9	476	160	430					

Una pagina con i dati del rilievo (M. Corvi)

ESECUZIONE DELLA TOPOGRAFIA

le prassi di misura:

- la squadra di rilievo (due o tre)
- rilevare a misure dirette (o inverse)
- rilevare a misure alterne
- rilevare a misure doppie (evidenzia gli errori)
- scrivi subito le letture, non cercare di ricordarle fino al tiro successivo
- scrivi l'accuratezza generale con cui stai eseguendo il rilievo (annota se qualche tiro e` meno accurato degli altri per qualche motivo, es. "posizione di lettura difficile"). Scala BCRA:
 - [1] misure stimate
 - [3] angoli +/- 2.5 deg, distanze +/-50 cm, capisaldi 50 cm
 - [5] angoli +/- 1 deg, distanze +/- 1 cm, capisaldi 10 cm
 - [6] angoli +/- -.5 deg, distanze +/- 1 cm, capisaldi +/- 2.5 cm
 - [A] dettagli a memoria
 - [B] dettagli stimati
 - [C] dettagli misurati solo ai capisaldi
 - [D] dettagli misurati
- capisaldi
- come sceglierli: non esiste il punto ottimo, ne basta uno "ragionevole"
 - come posizionare il caposaldo d'ingresso (prassi Pucciniana)
 - come nominarli (spesso numeri, a volte con una lettera)
 - come farli: a parete, ometti di pietre, sassi infissi nell'argilla,
 - marca subito il punto del caposaldo
- quando scrivere il nome: in genere uno ogni tre, sempre nei punti critici (bivi, continuazioni, etc.)
 - con cosa: smalto, vernice, chiodi, sassi, ...
 - veritica il nome che scrivi con chi tiene i dati
 - indicali sugli schizzi (in tutti): puntino e "numero"
- i tipi di errore:
 - accidentale: sono le variazione statistiche intorno al valor medio non fanno troppo male, se la deviazione (standard) e` contenuta
 - sistematico: sono le deviazioni costanti (drift). sono "compensabili" se si conoscono (eg. calibrazione). Il problema e` "non-ignorarli".
 - grossolano: sono quegli errori macroscopici, che capitano a caso, per distrazione. Sono i peggiori: se ce se ne accorge dopo, a acsa, bisogna rifare il rilievo, se non ce se ne accorge, resta un rilievo errato (finche' qualcun altro si rende conto che la grotta non sembra uguale a come l'abbiamo disegnata e rifa il rilievo ...)

- calibrazione (di bussola, clinometro e bindella)

- errori di lettura delle decine (e dei metri)

- errori di segno per inclinazioni vicine allo zero

- errori di comunicazione: quando scrivi i dati ripetili in modo

che chi legge gli strumenti ha una conferma

- perdita dei dati per illegibilita`: scrivi i dati due volte se c'e` il rischio di rovinare la carta (acqua/fango). due persone indipendenti scrivono i dati della poligonale

- controlla i dati con il disegno. E` importante disegnare la pianta tenendo in conto la direzione misurata, e la sezione

longitudinale tenendo in conto l'inclinazione.

- cura ed uso degli strumenti

- cerca di tenere le mani pulite: usa i guanti e toglili per fare le letture e per scrivere (pulisci le mani nel sottotuta)
- proteggi strumenti da fango ed acqua: tienili sotto le tuta tra una misura e la successiva; puliscili se infangati con acqua (se c'e`) e col sottotuta

- tieni il tacquino (e le matite) in una busta di plastica

- leggi gli strumenti con un occhio e tienili un poco lontano dall'occhio

- leggi gli angoli al 1/2 grado e la distanza al cm

- attenzione a non sbagliare il valore delle decine (e dei metri !)
- una sola luce sul caposaldo (le altre contondono chi legge)
- come usare la bussola
- tienila orizzontale e muovila un po' in modo che oscilli liberamente

- puoi spostarti in su o in giu`

- piu` facile leggere verso l'alto che il basso
- lascia la bindella per avere le "direzione"
- attenzione agli oggetti magnetici

- illuminala da sopra

- come usare il clin'ometro
- tienilo verticale, muovilo un po' in modo che oscilli liberamente
 - attenzione a non sbagliare scala (gradi e percentuali)

- attenzione al segno per angoli vicini allo zero

- ti puoi spostare di lato
- illuminalo da lato
- tiri di 70 e piu` gradi "sembrano" verticali: non lo sono

- come usare il nastro metrico

- da 20 m (per pozzi profondi ci vuole da 50 m)

- tendilo bene (leggere al cm)

- non fare curve contro la roccia
 - evita tiri lunghi se possibile (ok: 10-20 m)

- come usare il tacquino

- matite con mina '(si intasano col fango), o lapis (bisogna farle la punta)
 - porta tante matite (si perdono facilmente)

- matite corte (10 cm o meno)

- pagine del tacquino preformattate

- ripeti i dati che scrivi ad alta voce a conferma

- scrivi il valore letto: non fare i conti in grotta! scrivi i dati grezzi e annota eventuali correzioni da apportare

- scrivi numeri grandi e chiari (come scrivere la virgola?)

- non cercar di scrivere troppi dati sul foglio

- scrivi sempre lo stesso numero di cifre per ogni dato e scrivi sempre il segno per le inclinazioni (eg. 012.5 +34.0)
- se un dato e` errato non correggere il dato gia` scritto: traccia una riga sopra e scriverlo sotto

- indica i capisaldi DA e A

- tiri particolari:

- "verticali": lascia cadere un sassolino o usa la bindella con moschi appesi
- "orizzontali": sopra uno specchio d'acqua "ferma"

- rilievo di saloni: perimetro o raggiera

- come stimare le trasversali (LRUD)
- usa valori medi indicativi
- destra e sinista ? convenzione: nel verso del rilievo
- e nei tiri verticali?
- cosa "importanti" da annotare oltre ai dati
- ancoraggi degli armi (scheda d'armo)
- descrizione dei capisaldi (almeno quelli importanti)
- risalite (altezza, difficolta`, cosa serve)
- continuazioni (dimensioni, lunghezza, aria)
- disostruzioni (cosa serve, lunghezza, forma)
- finestre (distanza, etc.)

- disegni (schizzi)

- indica la scala (barra) e il nord

- usa carta millimetrata o quadrettata

- in scala approx. ma piu` grande di quella della restituzione

- se esci dal foglio puoi fare un riporto

- poche batture assieme per ogni schizzo

- indica i capisaldi (puntino col nome)

almeno due capisaldi in ogni disegno

- indica dimensioni (soprattutto sulle sez. traversali)

- tanti dettagli anche se molti non saranno usati in restituzione

- contorno della grotta (come ?)


- pozzi, camini, pendenze
- prosecuzioni
- riempimenti (sassi, ghiaia, fango, ...)
- concrezioni
- acqua (stillicidio, flussi, pozze, laghi, sifoni)
- aria (verso intesita`, data, regime di circolazione)
- ancoraggi
- pericoli

- ...

- sezioni trasversali: quante? come?
- ogni volta che "cambia" la sezione della grotta (ogni caposaldo ?)
 - segna la posizione (e direzione) su pianta/sezione
- altri consigli
 - cerca di essere pronto e non fare aspettare gli altri
- non stare a far niente: guardati in giro e aiuta gli altri indica cose da disegnare (continuazioni, morfologie, aria, etc.) a chi fa gli schizzi suggerisci annotazioni per chi scrive i dati discuti la posizione dei capisaldi con chi li sceglie e ricordagli di marcarli

DOPO L'USCITA

- pulisci accuratamente e fai asciugare gli strumenti
- pulisci il nastro metrico (e fallo asciugare)
- fai asciugare i fogli del tacquino e ricopia i dati (foto o scansioni)




Schizzi di un rilievo su foglio di carta millimetrata (A. Maconi)

LA RESTITUZIONE DEL RILIEVO

- la restituzione con il disegno a mano (usando un programmino per il calcolo della poligonale)
 - quale scala?
 - 1:200 grottine
 - 1:500 grotte
 - 1:1000 o 1:2000
 - scrivi le metainformazioni:
 - nome della grotta (e del ramo se il caso)
 - data del rilievo
 - coordinate di ingresso (e sistema di riferimento)
 - grado di accuratezza
 - nomi dei rilevatori
 - nome dei disegnatori
 - riferimento alla simbologia utilizzata
 - metti il nord (M e/o geo), normalmente verso l'alto
 - scrivi la scala e metti la barra di scala
- usa lettere per collegare posizioni nella pianta e nella sezione longitudinale
- indica il piano delle sezioni trasversali (in pianta e in sezione) e il verso di vista
- usa lettere (o linee) per collegare le sezioni trasversali ai piani di sezione
 - non userai tutte le sezioni trasversali schizzate in grotta
 - non userai tutti i dettagli che hai preso in grotta
- scrivi la profondita` dei pozzi (P12), l'altezza delle risalite (R8), gli scivoli (S20), e i traversi (T10)
- indica la quota di ingresso nella sezione longitudinale e l'ingresso in pianta
 - indica le profondita` (almeno quella massima)
- problematiche di restituzione:
 - pianta: declinazione magnetica
 - sezione longitudinale:
 - bisogna scegliere il verso di estenzione
 - tiri trasversali alla galleria si estendono "verticalmente"
 - "apertura" degli anelli
- riporti di sezione e pianta: a volte occorre scomporla, e spostare dei pezzi a lato
- un minimo di simbologia standard (dipende dalla scala e dallo scopo)
 - concrezioni
 - riempimenti

- aria (-->)
- acqua (~>)
- continuazioni (?)
- pendenze (S12)
- pozzi e camini (P10 C7 T8)
- ingresso (freccia e linea)
- toponomi
- ancoraggi
- capisaldi



Restituzione del rilievo di una piccola grotta (A. Maconi)

Riferimenti:

Libri:

F. Bagliani et al. "Manuale di rilievo Ipogeo" 1990

Y. Grossenbacher "Topographie souterraine" 1991

G.R. Dasher "On station" 1994

A.J. Day "Cave Surveying" 2002

G. Calandri "Topografia ipogea e catasto speleologico ligure" 2006

Capitoli di libri:

- G. Dematteis "Manuale di esplorazione sotterranea" 1972
- G. Cappa, A. Vanin, in "Manuale di speleologia" 1978
- G. Marbach, J-L. Rocourt, "Techniques de la speleologie alpine" (Il ed.) 1986
- A. Warild, "Vertical" 2001

Dispense

- D. Sottocorno, "Topografare sottoterra" 1997
- G. Ferrari, Bambini, "Manuale di rilievo" 1999
- C. Silvestro "Il rilievo delle grotte" 1999

Riviste

Compass Point

Compass & Tape *****

Altri articoli

- T. Bitterli "Prevention des erreurs en topographie souterraine" 1995
- G. Cappa. G. Ferrari "La nuova simbologia internazionale per i rilievi di grotta" 1999
- Ph. Hauselmann "La topgraphie durable" 2006